

Leitura do Número de Identificação do DANFE

A Consisa disponibilizou a importação através da leitura do número de identificação impresso no DANFE. Ao ler o código de barras que identifica o documento, o sistema irá procurar o arquivo XML correspondente a essa nota, **na existência do mesmo, serão importados todos os dados.** Na falta do arquivo XML, o sistema importará apenas os dados constantes na chave da nota, para o livro fiscal.



Para efetuar a importação de dados, dessa forma devem-se observar os seguintes procedimentos:

Na tela de lançamento de Notas Fiscais, menu: Livro Fiscal > Movimento > Lançamento de Livro Fiscal. Selecione a opção “Obter Dados de NF-e – F3”

A screenshot of the 'Livro Fiscal' software interface. The window title is 'Livro Fiscal'. At the top, there is a dropdown menu for 'Estabelecimento' with 'FILIAL DEMONSTRAÇÃO' selected. Below this, there are several input fields for document information: 'Entrada/Saída', 'Número do Documento', 'Tipo de Emissão', 'Cliente/Fornecedor', 'Endereço Cliente/Fornecedor', 'Série/Subsérie', 'Número Final Sequência', 'Modelo do Documento', 'Espécie Documento', 'Chave da NFe', 'CFOP', 'Data de Emissão', 'Data de Movimento', 'Valor Total da Nota' (0,00), 'Tipo de Frete', 'Tipo Quanto ao Valor', 'Valor Total dos Produtos' (0,00), 'Tipo de Documento', 'Tipo da Fatura', 'Redução Financeiro', 'Modelo/Série NF Serviço', 'Código de Serviço', 'Cód Obra', 'Município Origem', 'IIM', and 'Observação'. A button labeled 'Obter Dados de NF-e - F3' is circled in red. At the bottom, there is a 'Usuário:' field, a set of navigation icons, and buttons for 'Avançar >> - F8', 'Vincular Documentos Fiscais', 'Outros Acessos' (with a dropdown arrow), 'Fechar', and 'Ajuda'.

Em seguida o sistema trará uma tela, na qual poderá utilizado o leitor de código de barras para fazer a leitura da mesma.

Para uso do leitor, basta conectá-lo na máquina, conforme manual de instruções que acompanha o produto. E posteriormente fazer uma vez a leitura do código %\$+/6, que se encontra na contra capa do manual do leitor. Caso essa primeira leitura não seja feita o leitor não pode ser considerado configurado e não vai saber ler o código de barras do Danfe.



As empresas que não dispõem de um leitor de código de barras, ainda podem informar o número de identificação da nota manualmente. No campo constante na digitação da mesma “Chave da NF-e”.

Tratando-se de Nf-e o código da Chave passa a ser obrigatório pois consta do layout dos livros digitais (Sped).